联泰集群私有云平台

快速使用手册

2019年8月

本手册包含用户登录、虚拟机申请、虚拟机访问等基本操作,详细使用 请方法请查看平台用户手册。用户账号由管理员分配,分配完毕后才能使用 本系统。

一 用户登录

使用谷歌或 360 浏览器极速模式访问 https://10.191.44.1。如提示"您的连接
 不是私密连接",请忽略,点击"继续前往 10.191.44.1 (不安全)"进入登录页面。



您的连接不是私密连接

攻击者可能会试图从 10.191.44.1 窃取您的信息 (例如:密码、通讯内容或信用卡信息)。 了解详情

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

□ 您可以选择向 Google 发送一些<u>系统信息和网页内容</u>,以帮助我们改进安全浏览功能。<u>隐私权政</u> 策

隐藏详情

返回安全连接

此服务器无法证明它是10.191.44.1;您计算机的操作系统不信任其安全证书。出现此问题的原因可能是配置有误或您的连接被拦截了。

继续前往10.191.44.1(不安全)

日 日本会社「15259」と記念記書会任:※ +		- ♂ X ☆ 无解性式 ⊖ :
	联泰集群 LifeC	
	INA ARPS	
	500.4000EEE 58650	
	97 - 079 - BR	
	新春集群 (北京) 科技有限责任公司	

2) 登录后在首页控制面板里面,点击"配额使用情况",可以查看当前用户 CPU、

内存、存储、GPU 的配额使用情况,后面虚机申请的配置总数不能超过这个配额。

▲ 联泰集目	(北京)科技有限责任/ × +				-		×
\leftrightarrow \rightarrow (▲ 不安全 https://10.191.44.1/resource/dashboard			☆	¥ 8	٢	:
前 应用 1	Bookmarks 💈 搜狐 🥵 163邮箱 💼 回龙观 🚺 百度翻译 📒 _常用 📒 资源 📒 订票 📒 工作 📒 已导入 📒 学校 📒 实验室	1					
47	管理控制台	🖋 p_test 🔻	Ģ	=	?	8	1
88 控制面板	概范 配期使用情况						
G iji	CPU 内存 0核/8核 0GB/16GB				c	0%	
	存储 镜像 0GB/1000GB 0分/2个				0	0%	
系统管理	IP地址 GPU						
	0 ² /2 ²				C)%	

二 虚拟机申请

 在计算-本地 IDC 里可以查看已创建好的虚拟机列表,点上面的新建按钮, 进入虚机配置填写界面。

🔀 550-9	關并 (北京) 科技有限责任: ×	+											- 0	×
$\leftarrow \ \rightarrow $	C 🔺 不安全 10.191	1.44.1/resource/idc-	servers									\$	Finites 🕀	:
47	管理控制台										🖌 Itproject 👻 💭	Ξ	0	3
98	计算	本地IDC	1											
控制顶板	±61.	0 **	1	91 MA	更多~					标签 条称	~ 请输入关键词模糊	UR .	۹	
	本地DC F	- 25	10	52	9 <u>8</u> T	IP	配量	系统 マ	密码	状态 ▼	∓≌ τ	编作		
人 会现均衡	云服务器 ISO							0))) 暂无数据						
æ	硬盘 本地IDC													
Total Sec.	编辑													
	本地DC													
	网络													
	安全组													
							联赛集团	単 (北京) 科技有限责任公司						

2)选择或填写虚机配置信息。大部分选项可以使用"默认配置"即可,申请原因可不填写。CPU 和内存推荐 1:2 的形式,比如选择 4 核 8G;操作系统请认真选择。GPU 卡有两种可选:英伟达的 2080Ti 和 V100。

◆ 本地IDC	
基础配置	
区域	Default v o zone1 v o
指定项目	Itproject
*名称①	testvm
数量	- 1 +
平台①	OneCloud
是否配置GPU ①	
GPU型号	NVIDIA/GeForce RTX 2080 Ti
GPU数量	NVIDIA/GeForce RTX 2080 Ti NVIDIA/Tesla V100 PCIe 32GB

目前 Windows 镜像仅支持 2080Ti 显卡, 镜像可选 Win7、WinServer08R2、Win10

*操作系统①	标准镜	像自	定义镜像	a 从IS	30启动
	Windo	WS		~ 0	Windows 7 (Windows-7-2080Ti)
CPU核数	1核	2核	4核	8核	Windows 7 (Windows-7-2080Ti)
					Windows Server 2008 R2 (Windows-Server-2008-R2-2080Ti)
内存	2GB	4GB	8GB	12G	Windows 10 (Windows-10-2080Ti)

Ubuntu 可选有 18.04 和 16.04

*操作	系統①	标准镜像	自定义镜	像	人ISO启动						
		Ubuntu		~ ⊘	Ubuntu 18.04 (Ubuntu-18.04	-Desktop)					
					C Ubuntu 18.04 (Ubunt	tu-18 04-Desktop)					
CPU核	遨	1核	2核 4核	8核		(a ro.ou - Desktop)					
					Duntu 16.04 (Ubuntu	I-16.04-Desktop)					
还支持 CentOS 7											
* 操作系	統①	标准镜像自定义镜像			NSO启动						
		CentOS	~	0	CentOS 7.6.1810 (CentOS-7.6-Des	ktop)					
CPU核	纹	1核 24	核 4核	8核	CentOS 7.6.1810 (CentOS-	7.6-Desktop)					
下面可选配置,可自定义磁盘大小、数量。Windows 系统请选择 UEFI 启动,Linux 使用											
默认的	BIOS 即可										
CPU核数	1核 2核 4核	8核 12核 1	6核 24核 32核								
内存	2GB 4GB 8G	BB 12GB 16GB									
* 套餐	全部通用型	计算优化型 内存优化	型								
	类型		规格		CPU (核)	内存 (GB)					
	● 通用型		ecs.g1.c	2m2	2	2					
25 (<i>1</i> 7778 db).	已选择: ecs.g1.c2m2	(通用型 2核 2GB)	1 20.要29.血子发生								
かが認識	GPES V		T 设置制度标签	公署调度标志 (-)						
SALISIM.	 医加斯波森 (中述可读) 		T OCED-SCAR DOMARKAM	ociativese to dir							
管理员密码	随机生成 关联密钥	保留鏡像设置	手工输入								
网络		松中调度运转									
	BUN SHAEN J MS	1 HAE WEIGH WALL									
安全组											
Sector Sector	默认 指定安全组										
高可用①	新込 指定安全组										

 配置填写确认无误后,单击然后提交工单(费用估算可以忽略),等待管理员 审批,审批通过后虚机才会被创建好。提交工单后可以在工单中心中看到处理结
 果。如果配置填写错误,在管理员审批前可以自行撤销。

管理控制台								🖋 p_test 🔻	Ģ		?	8
工单												
我发起的 待我审批 我已审批 我	参与的											
0							编号	> 请输入完	整内容精	确搜索	Q	:
编号	工单类型 ▼	资源名称	项目	流程状态 T	审批结 果	执行结 果	审批人	创建日期 ♦	结	東日期 ♦		操作
a285b88b-be34-11e9-9332	主机申请	test-ubantu	p_test	待审批	-	-	cloudadmin,ad min	2019年08月14日 09 1:28	.4			撤销
4596f00c-be33-11e9-9332	主机申请	test-ubantu	p_test	已撤销	-			2019年08月14日 09 1:43	:3 20 3:0	19年08月14日)3	09:3	撤销
							共2	条 20条/页 >] <	1 > 前	前往 1	页

三 虚拟机访问方法

1) Windows 类型虚拟远程连接使用方法

使用 Windows 自带的远程桌面工具连接使用即可。可以在平台内查看 IP 地址及用户名 密码。

a72080 🖴	\$ 159	10.191.44.253 (内网)	4C8G40G	-	Ø	主机初始账号 账号: Administrator	Ø	onecloud-host04	远程终端 ~ 更多 ~
						WHH, SWOLIN/IZATI C			

2) Linux 类型虚拟远程连接使用方法

需要使用 Putty 等 SSH 连接工具和 VNC Viewer 工具,可以在平台内查看 IP 地址及用户 名密码。

如果没有 Putty 等 SSH 连接工具可以使用平台自带的 WebSSH

	a162080 🖨 -	•		10.191.44.249 (内网)	2C2G30G	Q	Ø	● 运行中	system 城: Default	Ø	onecloud-host05	远程终端,	/ 更多 ~
	a182080 🖴	•	8	10.191.44.250 (内网)	2C2G30G	Q	Ø	● 运行中	system 城:Default	Ø	onecloud-host02 SSH 10.191.44.249		更多~
	a102080 🖨	•	139	10.191.44.251 (内网)	4C8G40G	4	Ø	● 运行中	system S2 - Default	٨	SSH 10.191.44.249	自定义端口	更多~
10 Pas War Wel	<pre>10.191.44.250 login: root Password: Warning: Permanently added '10.191.44.250' (ECDSA) to the list of known hosts. Welcome to Ubuntu 18.04.3 LTS (GNU/Linux 4.15.0-55-generic x86_64) * Documentation: https://help.ubuntu.com * Management: https://landscape.canonical.com * Support: https://ubuntu.com/advantage</pre>												
•	 Canonical Livepatch is available for installation. Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at: https://ubuntu.com/livepatch A T 11 47 45 45 45 45 												
0.	个安全更新	0	6.0										
Las	st login:	Sa	t Au	g 10 14:56:49	2019 f	rom	219.	225.	16.10				

使用 VNC Viewer 前必须在虚拟机里面输入 vncserver 命令开启 vnc 服务。



然后使用 VNC Viewer 连接

VR VNC Viewer		_		×
VNC CONNECT by RealVNC	10.191.44.250:5901	2) <u>S</u> ign i	n 🔻
	Connect to address or hostname *10.191.44.250:5901*			
		1		
	There are no computers in your address book at present			
	Sign in to your RealVNC account to automatically discover team computers.			
	Alternatively, enter the VNC Server IP address or hostname in the Search bar to connect directly.			

四 联系方式

实验中心: 61772834 (回复管理、审批等问题)。

公司技术支持:18749678907(回复平台技术、使用等问题)。